

## ***Problematiche con Flash Player 9***

Per il corretto funzionamento del CD Rom delle esercitazioni è necessario utilizzare FlashPlayer8; è possibile che sulle macchine sia già installata una versione successiva del FlashPlayer e questo potrebbe causare problemi di funzionamento. Al fine di avere un corretto funzionamento del CD Rom riportiamo di seguito le operazioni da svolgere a seconda delle possibili situazioni che si possono presentare.

Si consiglia, prima di installare il CD, di seguire la procedura **1.)**; se il CD fosse già stato installato allora seguire la procedura **2.)** (Modo A oppure Modo B) e solo se non è possibile eseguire la procedura **1.)** o **2.)** allora provvedere con la procedura **3.)**, in genere mai seguita preferendo l'installazione pulita di FlashPlayer.

### 1. CD esercitazioni non ancora installato:

- disinstallare il Flash Player già presente sulla macchina: START -> Pannello di Controllo -> Installazione/Applicazioni.

Controllare le varie voci nell'elenco e rimuovere, se ci sono, eventuali versioni di Flash;

- inserire il CD delle esercitazioni e far partire l'installazione. Durante la procedura verrà installato Flash Player 8.

### 2. CD esercitazioni già installato:

#### **Modo A**

- disinstallare il Flash Player già presente sulla macchina: START -> Pannello di Controllo -> Installazione/Applicazioni.

Controllare le varie voci nell'elenco e rimuovere, se ci sono, eventuali versioni di Flash;

- disinstallare il contenuto del CD da START -> Programmi -> Esercitazioni ECDL e SimulATLAS

- inserire il CD delle esercitazioni e far partire l'installazione. Durante la procedura verrà installato Flash Player 8.

#### **Modo B**

- disinstallare il Flash Player già presente sulla macchina: START -> Pannello di Controllo -> Installazione/Applicazioni.

Controllare le varie voci nell'elenco e rimuovere, se ci sono, eventuali versioni di Flash;

- entrare nella directory \temp all'interno del CD. Lanciare il file "flashp8ax .exe" per far partire l'installazione di Flash Player 8 che permetterà di usufruire dei contenuti del cd;

- nel caso di eventuali avvisi di protezione di Internet Explorer, permettere l'esecuzione del contenuto (Apri/Esegui/Consenti/ecc.);

- terminata l'installazione riavviare la macchina

3. Se non fosse possibile rimuovere il Flash Player, diventa necessario configurarlo correttamente

### Procedura per la configurazione di Flash Player 9

In caso di malfunzionamento dei menu o delle esercitazioni interattive del CD "Esercitazioni & SimulAtlas" è necessario configurare correttamente il Flash Player 9: le precedenti versioni di lettori Flash non danno questo problema.

Fare un click con il tasto destro del mouse su un qualunque filmato Flash (ad esempio il menu di un qualunque modulo del CD) e selezionare la voce "Informazioni su Macromedia Flash Player 9" (si tratta di un link che porta alla pagina <http://www.macromedia.com/software/flash/about>)

Fare un click con il tasto destro del mouse sul filmato in Flash sotto la scritta Adobe Flash Player e selezionare la voce Impostazioni.

Dopodiché cliccare su Avanzato (si verrà reindirizzati alla pagina [http://www.macromedia.com/support/documentation/it/flashplayer/help/settings\\_manager.html](http://www.macromedia.com/support/documentation/it/flashplayer/help/settings_manager.html)).

Da qui si accede al Pannello Impostazioni globali di sicurezza.

Nella Gestione Impostazioni (Impostazioni globali di sicurezza), abilitare la voce "Consenti sempre".